تلخيص مادة الفايزل :-
شرح + القوانين :-

ضغط الدنيا (Chlo, 12)

Averge Pressure → $\bar{P} = \frac{f}{A}$

$DA = 2\alpha A \Delta T$
$DL = \alpha L \Delta T$ → إذا انخفضت درجة الحرارة من 20 إلى 0 لسم ولوح C عادي
$DV = \beta V \Delta T$. أما في الحالة K
$\beta = 3\alpha$. (α ← ثابت معدن 12×10^{-5})

P → unit → Pa.
atm → 760 Torr أو mmHg.

Gauge pressure ⇒ $P_{in} - P_{out}$.

water anomaly (شذوذ الماء)
from 0 → 4°C
water shrink or contract. يتقلص
but from 4 → 100°C water expand. يتمدد

لو طلب fraction أو A أو L أو V ما يعني التغير في الكمية / الكمية الأصلية ⇒ $\frac{DA}{A}$ أو $\frac{DV}{V}$ أو $\frac{DL}{L}$. increase

Thermostate → two metal strips with different coefficient لما تتغير هذا للحرارة بيشتغلوا كل يعني (electrical circuit) ويكونوا :

$K = C + 273,15$ ← تحويلات مهمة.
$F = C \times \frac{9}{5} + 32$
$C = (F - 32) \frac{5}{9}$

CH 13) Mechanics of Nonviscous fluids

* Archimede's principle:- buoyant force to an object floating or submerged.
قوة الطفو — يطفو — حالات

$B = \rho V g$ (قوة الطفو) — density (كثافة kg/m^3) — volume of object	1) For submerged object. $B = \rho V g$ — حجم السائل المزاح

2) Floating $\Rightarrow B = \rho V g$ — حجم الجزء المغمور.

في كلتا الحالتين رح يقعد خرز من وزنة الجسم مساوي لوزن السائل المزاح.

Equtions of continuity :- معادلة الاستمرارية

$Q = \frac{\Delta V}{\Delta t}$ — flow rate

* إذا ما تغير حجم المائع رح تظل Q ثابتة عند جميع النقاط.

$\Delta x = v \Delta t$ — المسافة المقطوعة خلال فترة زمنية.

* قوانين مهمة جدًا:
$v_1 A_1 = v_2 A_2$ / $Q = A v$ / $\Delta V = A \Delta x = A v \Delta t$

في هذه المعادلة يدخل الـ fluid من جانب الـ tube ويطلع إلى other side

نذكر $A = \pi r^2$ لأنه الـ tube اسطوانة الشكل.

Bernaulli's Equation:-

work done on a fluid (الشغل المبذول على السائل)
equal to the change of mechanical energy (التغير في الطاقة الميكانيكية)

$$W = \Delta E$$

$$P_a + \rho g y_a + \frac{1}{2}\rho v_a^2 = P_b + \rho g y_b + \frac{1}{2}\rho v_b^2$$

* المعادلة هذه غير مفهوم كيف استنتجناها
لو كان fluid at rest بين a و b فإن $v = 0$
يكون المعادلة هكذا ↓

$$P_b = P_a + \rho g h$$ ← h بسبب Δy ($y_B - y_A$)

الضغط عند b أكبر من A / الارتفاع عند b أقل من A.

* حالة جريان المائع.

ρ هنا تعني الـ density
كثافة الماء 1000
كثافة الهواء 1,29

* اما في حالة جريان المائع أفقياً

تحذف هذه المعادلة.

$$① \quad P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

② $A_1 v_1 = A_2 v_2$ ← لو عوضناها بالأولى

$$v_2 = A_1 \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho (A_1^2 - A_2^2)}}$$ ← نحصل لهذه العلاقة

في حالة تركه من الارتفاع للأسفل



رح يكون: $P_1 \simeq P_2$

و $v_1 = 0$

لأنه A تؤول للصفر

وهذا يرجع لمعادلة Bernoulli السابقة.

رح تصير $v_2 = \sqrt{2gh}$ وهذا.

جهاز لقياس

the Manometer هو جهاز يستخدم لقياس الضغط atm.p

مرتبط في gas. مرتبط في (oil, water, mercury) سائل

مهم جداً اي تقاطين لهم نفس الارتفاع رح يتساووا بالضغط.

$$P = P_{atm} + \rho g h$$ هذا

أو $P - P_{atm} = \rho g h \rightarrow$ gauge Pressure

هو ضغط سؤال بالامتحان.

ch14 / Viscous fluid flow

(اللزوجة)

viscosity → measure fluid resistance.

الطبقة العلوية تكون أسرع ما يمكن



عند قعر الإناء $v=0$ بسرعة (لا يمر معاها)

المساحة

السرعة

force applied on upper plate ⇒ $F = \eta A \frac{v}{y}$

ثابت اللزوجة حسب المادة

thick fluid (m)

(Au.5) وربة

laminar flow in a tube :-

معدل جريان الماء في الوعاء

* الوعاء يكون إسطواني.

* كلما زاد سمك العارة قلت سرعة الجريان.

$\vec{v} = \frac{1}{2} v_{max}$. | $\Delta P = \frac{8\eta L \vec{v}}{R^2}$ ← نصف القطر | $\Rightarrow \vec{v} = \frac{\Delta P R^2}{8\eta L}$

length ← L / η ← ثابت تقريبي اللزوجة

flow rate ⇒ $Q = A\vec{v}$ بما إنه اسطوانة

$Q = \pi R^2 * \frac{\Delta P R^2}{8\eta L}$ يعني $A = \pi R^2$

$Q = \frac{\Delta P \pi R^4}{8\eta L}$ ⇒ ((Poiseuille's law))

عوامل مهمة:- إذا زدنا الـ viscosity الـ flow rate يقل

إذا زدنا الطول الـ flow rate يقل

أما لو زدنا ΔP أو R الـ flow rate يزداد

طردية

$F = \Delta P A$ ↑ $\vec{v} = \frac{Q}{A}$ ↑ بعد التعويض

Power Dissipation :- $P = F\vec{v} \rightarrow P = \Delta P Q$

power ← pressure

$P = \Delta P \pi R^2 \vec{v}$ ← Blood vessel في تستخدم

flow Resistance $\rightarrow R_F = \frac{\Delta P}{Q} \Rightarrow \frac{\Delta P}{\frac{\Delta P \pi R^4}{8\eta L}} = \frac{8\eta L}{\pi R^4}$

unit of $R_F \Rightarrow Pa \cdot s/m^3$

[laminar flow] ←

CH 15) Cohesive forces in Liquids :-

* surface tension $\rightarrow \gamma = \frac{f}{L}$ ، أو $\gamma = \frac{F}{2L}$

تحدم L عندما يكون قطعة خيط تكون من جهة واحدة مثل طلقة (wire ring) تحدم 2L لما تحدم خيط له وصلين مثل السلك (slide wire)

* إذا كان بالسؤال ring تستخدم محيط الدائرة بدل L مثل $2\pi r$ حسب المعطيات بالسؤال وأحيانا تستخدم L .

Adhesive and cohesive forces

Adhesive ↓	cohesive ↓
water سطح مقعر Concave surface → because wets the surface. لأنه يبلل السطح تكون قوة التلاصق عنده أكبر	mercury (الزئبق) convex surface ; doesn't wet surface. قوة التماسك عنده أكبر ..

Contact angles and capillarity.

angle forms when liquid surface contact with solid surface. / depend on → cohesive force
→ adhesive force.
→ Type of liquid and solid.

$\theta < 90$ $h = +$ / water rise
$\theta > 90$ $h = -$ / water depressed
$\theta = 90$ $h = 0$ / no rise, no depressed



$f \cos\theta = w$

$2L \cos\theta = mg$

$2(2\pi R)\cos\theta = \rho V g$

الوزن ← كتلة السائل ← حجم السائل

$\pi R^2 \times h$

$$h = \frac{2\delta \cos\theta}{\rho r g}$$

استنتاج القانون

ρ ← ثابت بعضي
g ← تسارع الجاذبية (9,8)

CH 6) Electric forces, Field's and Potential.

Coulomb's law (قانون كولوم)

$F = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$ ← المسافة بين الشحنتين

$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$

الشحنة ← q

المسافة ← r

$K = 9 \times 10^9$ ثابت كولوم

بالتوضيح: $F = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$ ما يحوش الإشارة السالبة.

Electric Field (المجال الكهربي) $\Rightarrow E = \frac{F}{q}$ ← بالعربي $E = \frac{F}{q}$

$F = \frac{KQq}{r^2} \Rightarrow E = \frac{F}{q}$ ← الشحنة

لا نحوش الإشارة السالبة بقانون لكن مهمة عند تحديد الاتجاه.

$F = Eq \Rightarrow$ لما يعطي شحنة ويطلب القوة نشوف الاتجاه

ج/ إذا كانت q موجبة ولو كانت سالبة يكون اتجاه القوة عكس المجال E

Electric potential (الجهد الكهربي) $V = \frac{U}{q}$ ← $U = V q$

$V = \frac{KQ}{r}$ ((* القانون مختلف عن E بـ r فقط تربيع))

نحوش الإشارة بالقانون.

CH 7) Direct current (التيار الكهربائي)

$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{\text{شحنة}}{\text{زمن}} = \frac{C}{s}$ / Instantaneous Current $I = \frac{dQ}{dt}$

(average)

Resistance ← مقاومة ← $R = \frac{\rho L}{A}$ ← الطول ← مساحة المقطع

(الوحدة) يقاس بـ A ← الأسبير

وحدة R ← أوم

ohm's law (قانون أوم) $\Rightarrow V = IR$ ← $ج = م \times ت$ ← $ف$

$\sigma = \frac{1}{\rho}$ / $G \Rightarrow$ يعني الموصلية / = مقلوب المقاومية. / $A = \pi r^2$ تستخدم لحساب الموصل الاسطواني.

(مهم جدًا) * لو أعطى علاقة Φ وطلب I (يشتق).
أما العكس تكامل.

CH 23 / wave Properties of light :-

* Indix refraction (معامل الانكسار)

(n) $n = \frac{c}{v}$ ← سرعة الضوء بالمواد

v ← سرعته بالوسط المعين

$n = 1$ في الهواء داعمًا للضوء.

$n \geq 1$ لباقي المواد.

frequency and wavelength :- (مهم جدًا)

$f = \frac{v}{\lambda}$ (f) (λ)

$\frac{n_1}{n_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{v_2}{v_1}$

* سرعة الضوء بالهواء ثابت 3×10^8.

Shell's law ⟹ $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$

θ_2 ← زاوية الانكسار (refracted)

$\theta_1 = \theta_1'$ ← زاوية انعكاس (reflected)

إذا بالسؤال انتقل من n عالي إلى n أقل:
تكون زاوية θ_2 الانكسار بازدياد (يعني بزيد)

اذا من n قليل إلى n عالي / زاوية الانكسار بنقل.
* ملاحظة مهمة.



Ch24) Mirrors and lenses :-

virtual → مهم
erect → معتدل

1) convex surface → R = +
2) concave R = −
3) plane → infinite → $R = \infty$



* Focal length :-

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

لو كان concave يعوض R سالبة بالقانون عادي ::
ولو plane يعوض ∞ ويصير صفر .

* Thin lens formula → $\frac{1}{f} = \frac{1}{S} + \frac{1}{S'}$

f = البعد البؤري
S = بعد الجسم عن العدسة
S' = بعد الصورة عن العدسة

S+ → real object
S'+ → real image
} حقيقية

Ch30) Nuclear Physics :-

mass number ← A
atomic number = protons ← Z

$$A = P + n$$

بروتون ✓ نيوترون

$$A - Z = n$$

P, i

Ch31) Radioactivity : unstable → Stable (releas energetic sub atomic particle)

3 Types :-

* Alpha	Beta (β) negativly	(2 Gamma)
helium nuclei ($_2^4He$)	high speed (0.9)	no charge, speed of light
Positive / low speed (0.05)	less ionization (تأين)	its electro magnatic waves
greater ionization	greater Penetration	with short wavelength
less Penetration (اختراق) قليل	اختراق عالي	* least ionization
		greatest penetration. اعلى اختراق